


Windows10 メールアプリの新規設定方法


※マニュアル内に「アカウント登録証記載の POP/SMTP サーバー」と記載がございますが、2020年12月23日作成日以前のアカウント登録証をお持ちの方はメールサポートページ記載のサーバー名を設定してください。

1. メールアプリの起動


画面左下のスタートボタン  をクリックします。




[メール]をクリックし起動します。




※スタートメニューに[メール]が表示されていない場合※

画面左下のスタートボタン  をクリックし、表示されたメニューのリストから[メール]をクリックします。




2. アカウントの追加

[詳細設定]をクリックします。



[インターネットメール]をクリックします。



3. インターネットメールアカウント

[インターネットメールアカウント]の画面が表示されます。各項目を下記のように入力し、[サインイン]をクリックします。

アカウントの追加

インターネット メール アカウント

メールアドレス
メールアドレス

ユーザー名
メールアドレス
例: kevinc、kevinc@contoso.com、domain#kevinc

パスワード
メールパスワード

アカウント名
任意の名前

この名前を使用してメッセージを送信
任意の名前

受信メールサーバー
受信(POP)サーバー名

アカウントの種類
IMAP4

メールの送信 (SMTP) サーバー
送信(SMTP)サーバー名

送信サーバーには、認証が必要です

送信メールに同じユーザー名とパスワードを使用する

受信メールには SSL が必要

送信メールには SSL が必要

✓ サインイン × キャンセル



メールアドレス	お客様のメールアドレス
ユーザー名	お客様のメールアドレス
パスワード	メールパスワード
アカウント名	任意の名前
この名前を使用してメッセージを送信	任意の名前
受信メールサーバー	アカウント登録証記載の POP サーバー名
アカウントの種類	IMAP4
メールの送信(SMTP)サーバー	アカウント登録証記載の SMTP サーバー名
送信サーバーには、認証が必要です	チェックします
送信メールに同じユーザー名とパスワードを使用する	チェックします
受信メールには SSL が必要	チェックします
送信メールには SSL が必要	チェックします

4. アカウントの追加の完了

[完了]をクリックします。

アカウントの追加 ×

すべて完了しました。
アカウントは正常にセットアップされました。

スマートフォンでの Outlook
でメールがさらに便利に

任意のメール アカウントに接続して、外出先で職場や個人の予定表にアクセスできます。無料でご利用いただけます。

[アプリを入手](#)




完了

5. アカウントの管理

[受信トレイ]の画面に戻りますので、[アカウント]をクリックし[アカウントの管理]から設定したメールアドレスを選択します。



[~アカウントの選択]の画面が表示されますので、[メールボックスの同期設定を変更]をクリックします。



6. 同期設定

[メールボックスの詳細設定]をクリックします。

アカウントの設定

任意の名前の同期設定

使用状況に応じて

1日に大量のメールを受け取っている場合でも、数日に一度しかアカウントをチェックしない場合でも、状況に応じて同期設定を変更して、データ通信量とバッテリーを節約します。

現在の同期間隔: 2時間ごと

常にメッセージ全体とインターネット画像をダウンロードする

ダウンロードするメールの期間

過去3か月間

この名前を使用してメッセージを送信

任意の名前

同期オプション

メール

オン

メールボックスの詳細設定
受信および送信メールサーバーの情報

完了 キャンセル

画面を下に下がっていただき、各項目を確認します。確認が終わりましたら、[完了]をクリックします。

アカウントの設定

任意の名前の同期設定
この名前を使用してメッセージを送信

任意の名前

同期オプション

メール
オン

受信メールサーバー
:993:1

送信 (SMTP) メールサーバー
:587:1

送信サーバーは認証が必要

メール送信に同じユーザー名とパスワードを使う

受信メールに SSL を使う

送信メールに SSL を使う

完了 キャンセル

受信メールサーバー	アカウント登録証記載の POP サーバー名:993:1 を入力します
送信(SMTP)メールサーバー	アカウント登録証記載の SMTP サーバー名:587:1 を入力します
送信サーバーは認証が必要	チェックします
メールの送信に同じユーザー名とパスワードを使う	チェックします
受信メールに SSL を使う	チェックします
送信メールに SSL を使う	チェックします

7. 完了

[～アカウントの選択]の画面が表示されますので、[保存]をクリックします。

The screenshot shows a dialog box titled "アカウントの設定" (Account Settings) with a close button (X) in the top right corner. The dialog contains the following elements:

- Header: "任意の名前 アカウントの設定" (Optional name Account settings)
- Email icon and a greyed-out input field.
- Label: "ユーザー名" (User name) with a greyed-out input field below it.
- Label: "パスワード" (Password) with a password input field containing 12 black dots and a blue border.
- Label: "アカウント名" (Account name) with an input field containing the text "任意の名前" (Optional name).
- Section: "メールボックスの同期設定を変更" (Change mailbox sync settings) with a sub-note: "コンテンツを同期するためのオプションです。" (Option for syncing content).
- Section: "アカウントの削除" (Delete account) with a sub-note: "このアカウントをデバイスから削除します。" (Delete this account from the device).
- Buttons: "保存" (Save) and "キャンセル" (Cancel) at the bottom. The "保存" button is highlighted with a red border.

以上で設定は完了となります。